

Créer des icônes I

Catégorie : Windows

Publié par La rédaction [kjame] le 28/4/2006

Les icônes de Windows vous sortent par les yeux ? Les autres choix fournis par les logiciels ne vous emballent pas non plus ? Donnez leur un aspect nettement plus personnel ! Il est tout à fait possible de les changer et des les remplacer par une photographie, par une illustration personnelle ou un dessin créé pour l'occasion.

Après préparation des nouvelles icônes aux bonnes dimensions et au bon format, le changement est simple à effectuer et le retour aux paramètres initiaux est toujours possible.

Dessinez vos icônes.

Lancez Paint (**Démarrer>Tous les programmes>Accessoires>Paint**).



Une icône mesure 32x32 Pixels (px). Sélectionnez **Image>Attributs** et rentrez 32x32 pixels. La zone de dessin est ainsi prédimensionnée. Utilisez la loupe pour agrandir cette zone et dessinez.

Enregistrez votre oeuvre (**Fichier>Enregistrer sous**). Dans **Type**, sélectionnez le format **Bitmap 24 Bits** nommez votre fichier et ajoutez lui l'extension **.ico**. Cliquez sur **Enregistrer**.

Crenez un icône à partir d'une photographie existente.

Dans **Paint**, ouvrez une photo (**Fichier>Ouvrir**). Commencez par recadrer l'image au format carré. Pour cela, cliquez sur le rectangle de sélection de la **barre d'outils**, puis faites glisser la souris à même l'image. La taille de la sélection (en pixels) apparaît en bas à droite de la fenêtre. Utilisez la combinaison des touches **Ctrl+C**, puis sélectionnez **Fichier>Nouveau** et faites **Ctrl+V**. Dans **Images>Attributs**, vérifiez la taille en pixels de la sélection. Redimensionnez votre cliché par **Image>Etirer-Incliner**. Pour garder les proportions, sous **Etirement**, dans **Horizontal** et **Vertical**, rentrez un même pourcentage. Retournez dans la fenêtre **Attributs** pour vérifier que vous approchez bien de 32x32. **Enregistrez** votre fichier.

Modifiez les icônes des fichiers.

Ouvrez le **Poste de travail**, puis sélectionnez **Outils>Options des dossiers>Types de fichiers**. Sélectionnez une extension dans la liste puis cliquez sur **Avancé**. Cliquez sur **Changer d'icône**. Sélectionnez l'une des icônes proposées ou cliquez sur **Parcourir** pour choisir l'icône que vous venez juste de réaliser. Validez par **OK** et **Fermer**. L'icône sera modifiée pour l'ensemble des fichiers ayant cette extension. Attention : il se peut que vos icônes apparaissent sur fond noir. Si c'est le cas, retournez dans **Paint**, et aidez vous de l'outil **rectangle** pour border l'icône d'une couleur différente de celle du fond.

Modifiez l'icône d'un raccourci.

Pour modifier l'icône du raccourci d'un dossier, cliquez droit dessus, sélectionnez **Propriétés**. Dans l'onglet **Raccourci**, cliquez en bas sur **Changer d'icône**.

Modifiez l'icône d'un dossier.

Faites un clic droit sur le dossier en question, puis sélectionnez **Propriétés**. Dans **Personnaliser**, cliquez sur **Changer d'icône** puis sur **Parcourir**, sélectionnez votre icône, validez par **Ouvrir** puis deux fois **OK**.

Modifiez les icônes du bureau.

Allez dans le **Poste de travail**>**Favoris réseau**>**Mes documents**>**Corbeille** (vide et pleine). Cliquez droit sur le bureau et sélectionnez **Propriétés**. Dans l'onglet **Bureau**, cliquez sur **Personnalisation du bureau**. Dans l'onglet **Général**, sélectionnez l'icône à modifier puis cliquez sur **Changer d'icône**. Cliquez sur **Parcourir** pour choisir votre icône, puis sur **Ouvrir** et deux fois sur **OK**. Pour revenir aux icônes d'origine, il suffira de cliquer sur **Paramètres par défaut**, à côté de **Changer d'icône**.