

## [Tout logger sur un CD grâce au DivX](#)

Catégorie : **Audio-Vidéo**

Publié par [Toplogteam](#) le 23/10/2005

Le DivX reste un bon moyen pour faire une sauvegarde de DVD, malgré que la qualité audio et video soit légèrement altérée.

### *Récupérer le DVD sur son disque dur*

Après avoir téléchargé et installé [NeoDivX 9.2](#); lancez-le. Cliquez sur **NeoDivX Pro**, puis, à droite, sur **Options**. Dans le menu déroulant, choisissez **Français** et cliquez sur **OK**.

Première étape: "ripper" le DVD (copier le film sur son disque dur). Pour cela, cliquez sur **Smartripper**. Cliquez sur l'icône sous **Target** pour choisir votre destination d'enregistrement. En bas à droite, la place disponible sur votre disque et la place nécessaire sont indiquées. Cela fait, cliquez sur **start**. L'opération ne prendra pas plus d'une trentaine de minutes, puis cliquez sur **OK** et fermez Smartripper.

### *Régler les options audio et video*

Sélectionnez maintenant **Encoder, NeoEncoder**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans l'onglet **Général**, sous **Sélectionnez le fichier IFO**, cliquez sur l'icône à droite et recherchez le fichier **.ifo** dans le répertoire où vous avez rippé le DVD. Sous **Sélectionnez le répertoire de sortie**, choisissez l'endroit où vous allez créer votre DivX. Cliquez ensuite sur **Ajouter** et recherchez, dans le dossier où vous avez rippé votre DVD, le fichier **.Ist**. Cliquez maintenant sur l'onglet **Vidéo**. Là, cochez juste **Cadrage auto**.

Cliquez ensuite sur l'onglet **Audio**; dans le menu déroulant en face de **Piste Audio**, choisissez la langue.

### *Choisir le taux de compression*

Cliquez sur l'onglet **Info AVI**. La valeur de Taille totale vous indique la taille de votre DivX. Si elle dépasse 700 Mo, impossible de le graver sur un CD. Si tel est votre but, la première solution est de cocher la case **Coupe auto du fichier**. Le logiciel créera plusieurs fichiers de 699 Mo pour graver le film sur plusieurs CD. Si vous souhaitez n'user que d'un CD, jouez sur la valeur en face de **Taille vidéo** afin de diminuer le poids du DivX, mais sachez que plus vous la réduirez, moins la qualité sera bonne. Une fois satisfait, cliquez sur l'onglet **Finale**. Cochez la case **Effacer les VOB** et cliquez sur **Faire l'AVI maintenant**.

### *Créer le DivX*

Le plus dur commence : attendre ! Même avec une machie puissante, il y en aura au bas mot pour 3 à 5 heures.

Après une première fenêtre indiquant que l'AVI ne sera pas valide, une seconde fenêtre lancera la

creation normale du DivX.

Sous la rubrique **Infos temps**, la ligne **Total** vous indique le temps d'attente. Vous pouvez d'ailleurs cocher la case **Arrêter Windows à la fin de l'encodage** afin que l'ordinateur s'éteigne quand NeoEncoder aura fini son travail.

Lorsque l'opération est terminée, vérifiez la qualité de votre DivX. Il ne vous restera plus alors qu'à le graver sur un ou plusieurs CD.